XDWLCXDW 簡易マニュアル

XDWLCXDW は XDW/XBD ファイルに限定したさまざまな編集を行います。

(一括処理・アノテーション合成・合成/挿入/抽出/差し替え等のページ操作・変換・セキュリティ)




本社:パッケージ販売部

〒221-0056

横浜市神奈川区金港町 6-3 横浜金港町ビル TEL: 045-442-0500 FAX: 045-442-0501 URL: https://www.kernelcomputer.co.jp

製品概要

XDWLCXDW は DocuWorks 文書に限定し、DocuWorks の編集機能を活用して、DocuWorks 文書の編集を 行うソフトです。(上位ソフト XDWMGXDW の廉価版)



動 作 環 境

【対応 OS】

- Windows 7 [32bit/64bit]
- Windows 8.1 [32bit/64bit]
- Windows 10 [32bit/64bit]
- Windows 11
- Windows Server 2008 [32bit]
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022

【対応 DocuWorks】

- DocuWorks 6 日本語版
- DocuWorks 7 日本語版
- DocuWorks 8 日本語版 (※8.0.3 を除く)
- DocuWorks 9 日本語版
- DocuWorks 9.1 日本語版
- ※ 動作環境は、富士フイルムビジネスイノベーション社製品 DocuWorks の動作環境に準じます。
- ※ マルチスレッドからの並列実行や、サービスプログラム(ユーティリティプログラム)の利用には対応し ていません。
- ※ サブスクリプション版の DocuWorks には対応していません。

価

◇18万円 (税抜き)

機 能

[マルチファイルを一括処理]

- ・フォルダ内の XDW (または XBD) ファイルを一つのファイルに一括合成します。
- ・複数の XDW (または XBD) ファイルを一つのファイルに合成します。
- ・合成する XDW(または XBD) ファイルリストをテキストファイルで指定して一括合成します。
- ・バッチファイルで指定されたファイルまたはフォルダ内のファイルを一括処理します。

[アノテーション合成]

- ・ファイル名や日付を取得し、テキストアノテーションとして XDW ファイルに貼り付けます。
- ・テキストアノテーションを XDW ファイルに貼り付けます。
- ※複数個のアノテーションを一括で貼り付けることが可能です。

[オリジナルデータを添付]

・任意のデータを XDW ファイルに添付します。

[加工・編集]

· XDW ファイル内の指定ページを回転します。

[ページ操作(分割,結合,削除,抽出,移動)]

- ・フォルダ内の XDW (または XBD) ファイルを一つのファイルに合成します。
- ・複数の XDW ファイルを一つに合成します。
- ・XDW ファイルにその他の XDW ファイルを挿入します。
- ·XDW ファイルの任意のページを削除します。
- ・マルチページの XDW ファイルを指定したページ数で分割します。
- ・マルチページの XDW ファイルの指定ページを別の XDW ファイルに出力します。(抽出) ・マルチページの XDW ファイルの指定ページを移動します。(mページをnページに移動します) ・マルチページの XDW ファイルの指定ページを任意の XDW ファイルに差し替えます。
- ・フォルダ内のバインダーファイルを一つに合成します。
- 複数のバインダーファイルを一つに合成します。

「テキスト抽出]

- XDW ファイル(アプリケーションファイル)からテキスト情報を抽出しテキストに出力します。
- ・XDW ファイル(イメージファイル)の OCR を行い認識したテキスト情報をテキストに出力します。

「セキュリティ)

・XDW ファイルにセキュリティ機能(パスワードにより保護)を設定します。

[バインダー]

- ・バインダーの作成を行います。
- ・バインダーに XDW ファイルを挿入します。
- ・複数のバインダーを合成します。(フォルダまたは合成リストによる一括合成が可能)
- ・バインダーの内部文書の取り出しや削除を行います。

基本操作

XDWLCXDWは、コマンドラインアプリケーションです。通常のコマンドと同じように、コマンドラインから実行したり、バッチファイルに組み込んだりすることができます。

ここでは、直接コマンドラインから入力して実行する場合の基本的な操作手順を示します。

変換を実行するには、次のような形式でコマンドラインに入力します。

> XDWLCXDW [変換前のファイル名] −0[変換後のファイル名] [オプション]

-0 は、マイナス記号とアルファベットの「オー」です。 大文字でも小文字でもかまいませんが、全角文字は使えません。 また、-0 と変換後のファイル名の間には空白を入れないようにします。 変換前のファイル名と変換後のファイル名に同じ名前を指定することはできません。

例えば、sample1. xdw に対して、1 ページ目を削除して out_dat. xdw に変換するには、次のように入力します。

> XDWLCXDW sample1.xdw -Oout_dat.xdw -DELPAGE1

正常に変換できた場合は、次のような表示が出て終了し、リターンコードのが返されます。

XDWLCXDW 変換終了

エラーの場合は、次のような表示が出て終了し、リターンコードとして 0 以外の値が返されます。

XDWLCXDW 変換エラー

これ以外のエラーメッセージが出ることもあります。

編集オプション


XDWLCXDW はさまざまな編集オプションを提供しています。

編集オプションの概要


- ・XDW ファイルにテキスト、ファイル名や日付のテキストアノテーションを貼り付けます。
- ・指定した XDW ファイルのページを回転し、新しい XDW ファイルを作成します。 指定できる回転角度は「90」「180」「270」のみです。
- ・テキストファイルで指定したファイルを XDW ファイルに添付します。
- ・XDWファイルを結合します。
- ・指定した XDW ファイルの任意ページにその他の XDW ファイルを挿入します。
- ・既存の XDW ファイルに重ねて(連結)出力します。
- ・XDW ファイルの指定ページを削除します。
- ・XDW ファイルがマルチページの場合、分割して出力します。 分割するページ数 (分割単位) を指定することもできます。
- ・XDW ファイルの指定のページを抽出し、別の一つの XDW ファイルを作成します。 複数のページを抽出することも可能、抽出するページごとにファイルを出力するか、もしくは一つのファイル にまとめて出力することが可能です。
- ・XDW ファイルの指定したページ(page1)を移動先(page2)へ移動します。
- ・XDW ファイルの指定ページを別の任意の XDW ファイルに差し替えます。
- ・アプリケーション文書の XDW ファイルからテキスト情報を抽出してテキストファイルに出力します。制限事項:
 - ・テキスト注釈の情報は出力されません。
 - ・データに現れる順序通りに出力する為、必ずしも見た目の順番通りに出力されるとは限りません。
 - ・テキストの改行の位置が一致しない場合があります。
- ・XDW ファイルのイメージページを指定して、OCR を行い、認識したテキスト情報をテキストファイルに出力します。
- バインダーを作成します。
- ・バインダーに XDW ファイルを挿入します。
- ・バインダーの内部文書を取り出します。
- ・バインダーの内部文書を削除します。
- ・バインダーファイルを合成します。(フォルダ、合成リストを指定し、一括合成も可能です)
- ・ログファイル、履歴ファイルなどを出力します。
- ・入力ファイルの情報、属性などを出力します。(出力項目[(ファイル名、ページ数、ファイルの種類やページサイズ等)]は選択可能です)
- ・バッチファイルで指定されたファイルまたはフォルダ内のファイルを一括処理します。

変 換 例


・ファイル名と日付を取得し、テキストアノテーションとして XDW ファイルに貼り付けます。




・XDW ファイル(入力データ)を90度回転し出力します。




・テキストファイルで指定したファイルを XDW ファイルに添付します。




・指定した XDW ファイル (B) の 2 ページ目にその他の XDW ファイル (A) を挿入します。




・XDW ファイルの 2,3 ページ目を抽出して出力します。 (オプションの指定によっては、抽出するページを一つのファイルにまとめて出力することも可能です)




・XDW ファイル (a. xdw) の 3 ページ目を 1 ページ目に移動します。



・XDW ファイル (a2. xdw) の 2 ページ目を XDW ファイル (a1. xdw) で差し替えて出力します。



・マルチページの XDW ファイルを分割して出力します。(分割するページ数(分割単位)を指定することもできます)



制限事項

- ・一部の機能についてはご使用の DocuWorks のバージョン、環境によって動作が異なります。 作成される XDW ファイルについてはご使用の DocuWorks の機能に依存します。
- ・アノテーションが含まれている場合、回転機能は使用することができません。
- ・同名ファイルの合成はできません。
- ・入力ファイルがセキュリティで保護されている場合、正常に処理できない場合があります。
- ・変換オプションは、一部併用できない組み合わせがあります。
- ·-MFILE オプションは他のオプションと同時に使用できません。
- ・-TXOでテキストを出力する場合、テキスト注釈の情報は出力されません。 データ順に処理を行う為、必ずしも見た目の順番通りに出力されない場合があります。 TEXTの改行位置が一致しない場合があります。
- ・-DELPAGE と-INSERT を同時に使用することはできません。
- ・使用する変換の機能によってワイルドカードを利用する場合、一括変換(バッチ処理)が行える処理と行えない処理があります。
- ・インストールしている DocuWorks のバージョンと処理対象の DocuWorks データのバージョンが異なる場合、処理できない場合があります。
- ・DocuWorks 9以降で OCR 機能を利用する場合は、別途 OCR ライセンスが必要となります。